Google Adsense

Direct Connect network

www.directconnect.free.fr FRANCE

Accueil
Présentation
Débuter sur DC++
Débuter sur Zion++
DC++
Zion++
Clients
Configurer Routeur
Lexique
Hublist
Téléchargement
DCHub
Afficher IP
Banniere

Hublist

Cette page va vous expliquez comment bien commancer et rapidement sur Direct Connect avec DC++
Seul les options necessaires seront modifier, pour optimiser au mieu DC++ rendez vous dans la rubrique DC++

Téléchargement et Installation de DC++

Aller dans la rubrique "Téléchargement" et télécharger DC++ et le patch français pour DC++ (derniere version en date de ce tuto : 0.674)
Si un clic sur "Télécharger" pour le patch fr vous ouvre une page et non le début du téléchargement : Faite un clic droit sur "Télécharger" et "Enregistrer la cible sous"

Une fois télécharger, l'installation de DC++ devrais se passer sans probleme : installer tout par default (la mise du patch fr se fera dans l'étape suivante)

Premier lancement de DC++

Lancer DC++ depuis le menu Démarrer de windows (Démarrer -> Programmes -> DC++ -> DC++)

Le programme s'ouvre (fermer le fichier qui s'ouvre en meme temps "readme.txt") :



Nick : votre pseudo
Email : Facultatif
Description : Description de ce que vous avez en share
Connection Type : Votre connection (DSL pour ADSL)

Cliquer sur "Connection Settings" :



si vous avez un modem classique laisser **Active** cocher, si vous avez un routeur ou une boxe : il faut cocher **Passive** ou regler votre routeur (rubrique "regler routeur"). Attention : un **passive** ne peut pas télécharger sur un autre **passive**. Si vous ete en **active** et que vous n'avez pas de résultat a vos recherche par la suite : il faut cocher **passive** ou régler votre routeur ou firewall

Cliquer sur "Downloads" :



Default download directory : Indiquer un emplacement pour les téléchargement fini
Unfinished download : Indiquer un emplacement pour les fichiers temporaires

Cliquer sur "Sharing" :



Cliquer sur **Add Folder** pour ajouter des dossiers a votre partage (obligatoire : tout les hub on une taille minimum de partage pour rentrer). N'ajouter pas de fichier temporaire ou de dossier Program Files par exemple : que des dossiers avec fichier exploitable par les autres

DC++ hash vos fichier (calcule du TTH) : cela peut prendre du temps. Si la taille de vos dossier ajouter n'apparait pas, cocher puis décocher "Share hidden files".

Upload Slots : Nombre de canal d'envoi (régler sur 2 a 4 au début pour une connection ADSL, 1 a 2 pour une connection 56K)

Cliquer sur Appearance :



Language file : Indiquer a l'aide du bouton "Browse", l'emplacement du fichier de langue fr télécharger au début de ce guide (fichier .xml)

Cliquer sur Color and sound :



Select window color et **Select text style** permet de choisir la couleur de fond du programme et la couleur et taille des lettres

Cliquer sur Advanced et cocher comme sur l'image ci dessous (pour les détails sur ses réglages : rubrique DC++)



Cliquer sur OK, fermer DC++ et relancer DC++ (afin que tout les changements soit pris en compte)

Trouver un HUB (serveur) et s'y connecter

Cliquer sur pour ouvrir la liste des hubs publiques
La liste des hubs s'ouvre au bout de quelques secondes :



Pour trouver des HUBs français dans la case **Filtre**, indiquer par exemple un des mots suivant : "fr", "france", "francais", "français", "french"...
Double cliquer sur un hub pour vous y connecter (attention : chaque hub a des regles propre a lui et ne vous autorise que un nombre limiter de hub simultané)

Une fois sur le hub un message d'accueil vous sera envoyer : lisez le il contient souvent les commandes pour avoir les regles par exemple

Une fois sur le hub



Un clic droit sur un utilisateur dans la liste a droite vous donnera certaine option comme :
Charger la liste de fichiers : Permet de voir les fichiers partager par l'utilisateur
Envoyer un message privé
Accorder un slot supplémentaire : Ouvre un "canal d'envoi" a l'utilisateur

Pour lancer une recherche sur le hub cliquer sur (si vous n'avez jamais de résultat, passez en mode **passive** ou régler votre routeur (ou firewall)

Icones de la liste d'utilisateurs

: L'utilisateur est inconnu (aucun téléchargement ni envoi effectué) ou utilise un client autre que DC++

: Opérateur inconnu

: Utilisateur de DC++ en actif (Téléchargement ou envoi deja effectué)

: Utilisateur inconnu en mode passif

: Opérateur qui utilise DC++ et en mode passif

Bon voyage dans l'univers de Direct Connect

©2010 Direct Connect network